



Guia de inicialização cartão Top DL V2.

Procedimento de formatação do cartão

Para o funcionamento do cartão, deve ser instalado o Gerenciador Criptográfico – **SafeSign Standard versão 3.0.45** disponível na área de download do endereço.

<http://www.locasuporte.com.br/smartcard/cartao-de-smart-card-top-dl-e-cpf-e-cnpj.aspx>

Atenção

A inicialização apaga todo o conteúdo de sua mídia não sendo possível sua recuperação por esse motivo tal procedimento deve ser realizado apenas se sua mídia for nova ou queira limpá-la para inserir outro certificado.

As senhas são de inteira responsabilidade do cliente, não armazenamos senhas e não temos acesso as mesmas.





Antes de iniciar, certifique-se que seu cartão possui o chip Top DL V2,
observe no verso do cartão se ele possui a seguinte inscrição :

gemalto cwbU1044652Dxxxx

A letra **D** indica o modelo do chip nesse caso ele é um Top DL V2.





Acesse o Safesign standard v3.0.45:

Windows XP

Vá até o menu iniciar do Windows -> Programas -> Safesign Standard -> Administração de token.

Windows Vista e 7

Vá até o menu iniciar do Windows -> Todos os programas -> Safesign Standard -> Administração de token.

Windows 8

Na tela inicial do Windows, aponte para o canto inferior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para cima e clique em **Pesquisar**, digite:
"Admin"


Clique em Administração de token.






Com o safesign aberto será possível ver o nome da leitora de cartão como a imagem abaixo:

Obs.: Caso não visualize nenhuma informação é possível que sua leitora não esteja sendo reconhecida ou que o driver não esteja instalado.




Após conectar seu cartão o nome da leitora deve mudar para: “token em branco” e status “não inicializado”.




Antes de iniciar verifique a versão instalada do safesign caso seja inferior á 3.0.45 a inicialização não será possível.

Vá em “Ajuda” em seguida “Informação da versão” verifique a versão.






Agora clique com o botão direito do mouse sobre "Token em branco" e vá em "Inicializar Token".





Irá abrir a janela abaixo:



Rotulo do token: Deve-se digitar um nome de sua preferência.

Introduza o PUK: Digite uma senha com letras minúsculas e números, essa senha será sua senha de administrador ou senha de segurança com ela poderá desbloquear seu cartão.


Introduza o PIN: Digite uma senha com letras minúsculas e números diferente da senha PUK, essa senha será utilizada no dia-a-dia.

Importar Certificado AC: Caso possua certificados AC em seu computador pode-se instala-los durante a inicialização bastando apenas localiza-lo em seu computador, caso contrário pode manter o campo em branco.






Após preencher os campos terá a imagem a baixo:



Clique em OK e seu cartão será inicializado:





Pronto seu cartão foi inicializado e já pode receber o certificado digital.

